




1 インターネットに接続している状態でOutlook 2021 を起動します。



ファイルをクリックします。



アカウント情報画面で [アカウントを追加] をクリックします。




メールアドレスを入力します。
[詳細オプション] をクリックし、
[自分で自分のアカウントを手動で設定] にチェックを入れます。
[接続] ボタンをクリックします。


[~ を追加しています] と表示された場合は、
画面が変わるまで、そのままお待ちください。




詳細設定画面が表示されたら、 [POP] をクリックします。




パスワードを入力します。
[接続] ボタンをクリックします。



メールアカウント追加完了画面が表示されます。
[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する] の
チェックを外し [完了] ボタンをクリックします。



Outlookが起動し、受信トレイが見える画面が出たら、
メニューバーの [ファイル] をクリックします。



アカウント情報画面で
[アカウント設定] → [アカウント設定(A)] をクリックします。

電子メール アカウント

アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳

新規(N)... 修復(B)... **変更(A)...** 既定に設定(D) × 削除(M) *

名前	種類
Microsoft Exchange (送信で使用する既定のアカウント)	
bizimo	POP/SMTP

選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:

フォルダーの変更(E) **受信トレイ**

データ ファイル:

閉じる(C)

設定したメールアドレスを選択し、
[変更(A)] をクリックします。

POP アカウントの設定
bizimo.entry@gmail.com

全般設定

自分の名前

アカウント名
例: "職場" または "Microsoft アカウント"

返信先アドレス

組織

メールの設定

サーバーにメッセージのコピーを残す

サーバーから削除する 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除

メールの設定をリセット **次へ**

「POP アカウントの設定」画面で、[自分の名前] と
「メール設定」のチェックボックスに適宜設定し、
[次へ] ボタンをクリックします。

Outlook

アカウントが正常に更新されました

完了

[完了] ボタンをクリックします。

電子メール アカウント

アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公称予定表 アドレス帳

新規(N)... **修復(R)...** 変更(A)... 既定に設定(D) × 削除(M) *

名前	種類
Microsoft Exchange (送信で使用する既定のアカウント)	
bizimo.entry@gmail.com	POP/SMTP

選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:

フォルダーの変更(E) 受信トレイ

データファイル: [不明]

閉じる(C)

設定したメールアドレスを選択し、
[修復(R)] をクリックします。

Outlook

メール アドレス
bizimo.entry@gmail.com

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で修復

修復

[詳細オプション] をクリックし
[自分で自分のアカウントを手動で修復] をチェックします。

[修復] ボタンをクリックします。

POP アカウントの設定
bizimo.entry@gmail.com

受信メール ^

ユーザー名 bizimo.entry@gmail.com

パスワード *****

パスワードを保存する

サーバー pop.bizimo.jp ポート 110

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール v

前に戻る 次へ

「POP アカウントの設定」画面で [受信メール] の項目を
クリックし設定項目を確認と変更をしてください。
※設定項目については、下記を参照ください

- ・サーバー
pop.bizimo.jp
- ・ポート
110
- ・このサーバーでは暗号化された接続が必要(SSL/TLS)が必要
チェックする

POP アカウントの設定
bizimo.entry@gmail.com

受信メール ▾
送信メール

サーバー ポート

暗号化方法

サーバーのタイムアウト 1分

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メール サーバーと同じ設定を使用する

ユーザー名とパスワードを使用してログイン

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

[前に戻る](#) [次へ](#)

引き続き [送信メール] の項目をクリックし設定を変更します。
設定が完了したら [修復] ボタンをクリックします。
※設定項目については、下記を参照ください

- ・サーバー
smtp.bizimo.jp
- ・ポート
587
- ・暗号化方式
SSL/TLS
- ・送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です
チェックする
- ・受信メールサーバーと同じ設定を使用する
オンにする

Outlook

アカウントが正常に修復されました

[完了](#)

[完了] ボタンをクリックします。

アカウント設定

電子メール アカウント
アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

メール | データ ファイル | RSS フィード | SharePoint リスト | インターネット予定表 | 公開予定表 | アドレス帳

新規(N)... 修復(B)... 変更(A)... 既定に設定(D) × 削除(M) +

名前	種類
● [アカウント名]	Microsoft Exchange (送信で使用する既定のアカウント)
bizimo.entry@gmail.com	POP/SMTP

選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:

フォルダの変更(E) [フォルダ名] **受信トレイ**

データ ファイル: [データファイル名]

[閉じる\(C\)](#)

「アカウント設定」画面で
[閉じる] ボタンをクリックします。
以上で、設定完了です。