「メール」の設定(POP)は、以下の手順で設定してください





 	フントを追加 カしてください:
名前:	John Appleseed
メールアドレス:	name@example.com
パスワード:	必須
キャンセル	戻る サインイン

画面下部の「Dock」から「メール」を起動します。

「Dock」に「メール」がない場合は、 メニューバーの「移動」から「アプリケーション」を 選択し、「メール」を起動します。

「その他のメールアカウント…」を選択します。 [続ける] をクリックします。

[メールアカウントを追加] 画面が表示されます。 以下を参照して各項目を設定し、[次へ] をタップします。

- ・名前
- メールの送信者として相手に通知される名前を入力
- ・メール メールアドレスを入力
- ・パスワード メールパスワードを入力

入力後、サインインをクリックします。



- ・ユーザ名 メールアドレスを入力
- アカウントの種類
 POPを選択
- ・受信用メールサーバ
 pop.bizimo.jp
- ・送信用メールサーバ
 smtp.bizimo.jp

■このアカウントで使用するアプリケーションを選択してくださいと表示された場合

このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください:	「メール」にチェックを入れ「完了」をクリックします。 ※「メモ」は任意で選択してください。
🗹 🚞 ×ŧ	
キャンセル 戻る 完了	
メールについて	メニューバーの「メール」から 「設定…」を選択します。
設定 発,	
アカウント	
アカウントを追加	
アカウント シール アオウシト シール シール アオウシト シール アオウシト シール シール パール アオウシト シール シール シール シール シール Mailo シール シール	[アカウント] ボタンをクリックします。 先ほど作成したアカウントを選択します。 「アカウント情報」が選択されていることを確認します。 「メールアドレス」のプルダウンメニューに、 追加したいメールアドレスが選択されていることを確認します。
?	





■受信用メールサーバ(POP) [サーバ設定] ボタンをクリックします。 「接続設定を自動的に管理」のチェックを外します。 「TLS/SSLを使用」をチェックし、 「ポート」に110と入力します。

「送信用メールサーバ」のプルダウンメニューを表示し、 追加したいメールアドレスが選択されていることを 確認します。

[SMTPサーバリストを編集] をクリックします。



■送信用メールサーバ(SMTP)

先ほど作成したアカウントが選択されていることを確認します。

「サーバ設定」が選択されていることを確認します。

「ユーザ名」にメールアドレスが入力されていることを確認します。

パスワードに「メールパスワード」を入力します。

「ホスト名」に「smtp.bizimo.jp」が入力されていることを確認します。 「接続設定を自動的に管理」のチェックを外します。

「TLS/SSLを使用」をチェックし、「ポート」に465と入力します。 「認証」が「パスワード」になっていることを確認します。



[詳細] をクリックします。 「TLS証明書」がなしになっていることを確認します。 [OK] をクリックします。

左上の [閉じる] ボタンをクリックします。 以上で、設定は完了です。